

Méthode WAMLEGS pour les produits ADAMA

W	POUDRES mouillables, granules dispersables, granules solubles (WG, DF, SG, WP, SP)	
	INVOLVE ^{MD} 50 WDG	FOLPAN ^{MD} 80 WG
	SQUADRON ^{MD}	
A	AGITER soigneusement le mélange dans la cuve	
M	Suspensions MICROENCAPSULÉES (ME)	
L	Suspensions LIQUIDES et pâtes fluides (SC, SL, SN, LI, SU, SE)	
	ARMORY ^{MD} 240	SILENCER ^{MD} DUO A (SILENCER ^{MD} DUO)
	BISON ^{MD} 400 L	CUSTODIA ^{MD}
L	DAVAI ^{MD} 80 SL (DAVAI ^{MD} A PLUS & DAVAI ^{MD} Q PLUS)	CAPTAN 480 SC
	ADAMA GLUFOSINATE 150 SL	ORIOUS ^{MD} 430 SC
	PHANTOM ^{MD} 240 SL	SORADUO ^{MC} B (SORADUO ^{MC})
	PYTHON ^{MD}	TOPNOTCH ^{MC}
	COSAYR ^{MD}	VANTANA ^{MC}
E	Formulations concentrées ÉMULSIFIABLES*	
	2,4-D ESTER 700	RUSH 24 ALL IN ^{MD}
	ADAMA QUIZALOFOP (DAVAI ^{MD} Q PLUS)	CORMORAN ^{MD}
E	ARROW ALL IN ^{MD} (DAVAI ^{MD} A PLUS)	SILENCER ^{MD} 120 EC
	BADGE ^{MD}	SILENCER ^{MD} DUO B (SILENCER ^{MD} DUO)
	BROMOTRIL ^{MD}	ZIVATA ^{MD}
	EMPHASIS ^{MD} MAX	BUMPER ^{MD} 432 EC
	ESTEEM ALL IN ^{MD}	MAXENTIS ^{MD}
	FORCEFIGHTER ALL IN ^{MD}	SORADUO ^{MC} A (SORADUO ^{MC})
	LEOPARD ^{MD}	SORATEL ^{MD}
	MCPA ESTER 600	

*Les formulations OD sont à base d’huile et se comportent de manière similaire aux formulations EC; elles doivent donc être ajoutées dans l’ordre de mélange comme vous le feriez pour une formulation EC.

Remplir le réservoir du pulvérisateur presque entièrement avec de l’eau.

G	Formulations à base de GLYPHOSATE
S	SURFACTANTS



ADAMA

HERBICIDE

INSECTICIDE

FONGICIDE

Certaines étiquettes d’herbicides indiquent une séquence de mélange particulière. En l’absence d’instructions particulières, la méthode WAMLEGS est recommandée pour ajouter des formulations pesticides à un réservoir partiellement rempli d’eau. Chaque ingrédient doit être mélangé uniformément avant d’ajouter le composant suivant. Par exemple, une poudre soluble doit être complètement dissoute avant d’ajouter le composant suivant. Les adjuvants sont ajoutés dans le même ordre que les pesticides : le sulfate d’ammonium est une poudre soluble, les adjuvants à base d’huile sont des concentrés émulsifiables et la plupart des tensioactifs sont des solutions. Au sein de chaque groupe, ajoutez généralement le pesticide avant l’adjuvant. Par exemple, ajoutez un pesticide en poudre soluble avant le sulfate d’ammonium.

Avant toute application, renseignez-vous sur les avantages et les risques liés au mélange dans la cuve. Dans certains cas, la compatibilité entre deux ou plusieurs produits chimiques dépend de l’ordre dans lequel ils sont ajoutés au mélange dans la cuve.

Le mélange dans la cuve peut entraîner divers incidents s’il n’est pas effectué correctement. Il est essentiel de connaître les avantages et les risques et de suivre les directives appropriées pour garantir le succès de toute procédure de mélange dans la cuve et de toute application.

Ce renseignement est fourni de bonne foi à titre de référence. Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l’étiquette du produit avant de procéder au mélange dans la cuve.